

■ Hik-Connect 初期設定方法

1. モバイルアプリをインストールします。


スマートフォンで、アプリ名[Hik-Connect] をダウンロードしてください。



2. アプリを起動します。[国・地域を選択]を選択します。




3. [Japan]を選択して、右上のマークを選択します。



4. 新規にアカウントを作成します。[ログイン]を選択します。




5. [アカウントの登録]を選択します。



6. [E メールアドレスで登録]を選択します。



7. アカウントに使用するメールアドレスを入力して、[次]を選択します。



8. 登録したメールアドレスに、認証コードが送信されています。コードを確認して入力します。(30分以内に入力が必要になります)



※送信メール内容 (メール本文の 5695 の部分が認証コードになります)



9. アカウントに使用するユーザ名とパスワードを入力します。




10. [終了]を選択すると、アカウント登録が完了します。

1 1. 続いて、レコーダーの設定を行います。メニュー画面から[設定]>[ネットワーク]を選択します。[プラットフォームホームへのアクセス]を選択し、【有効】にチェックします。




1 2. 【Verification Code】欄に、6文字~12文字の任意の番号を入力してください。




1 3. レコーダーの設定が有効になれば、ステータスが「オンライン」になります。




14. モバイルアプリにログイン後、レコーダーを登録します。**+**マークを選択し、[QRコードスキャン]を選択します。



15. レコーダー設定画面に表示されている QR コードを読み取ります。(13番の画面)



16. モバイルアプリにレコーダーが登録されます。右側のチェックボックスをオンにするとアクセスを開始します。



17. これで登録完了です。モバイルアプリの操作方法は別紙を参照してください。

■ Hik-Connect レコーダー共有設定 (1台のレコーダーを複数のモバイルアプリで閲覧する場合)


1. 最初に、レコーダーを共有するユーザー側で設定します。
ホーム画面の[詳細]を選択します。表示された画面の [共有設定を管理する]を選択します。




2. [デバイスを共有する]を選択します。



3. 共有する相手の Hik-Connect のアカウントで利用しているメールアドレス、または携帯電話を入力します。
[保存]を選択します。



4. マイデバイスの欄に 3 番で設定した相手の名前が表示されます。




5. 次にレコーダーを共有してもらうユーザー側の設定をします。**Hik-Connect** にログインすると、共有されている旨のメッセージが表示されます。**[今すぐ見る]**を選択します。



6. 共有されているレコーダー名が表示されていますので、**[受諾]**を選択します。



7. これで共有完了です。ホーム画面にレコーダーが表示されます。



8. [詳細]から[共有設定を管理する]を選択すると、共有されているレコーダー名が表示されます。



9. これで共有完了です。